

DE - Vorgehensweise zur Batch-Benutzerimport

i Allgemeiner Kontext: Benutzer werden batchweise über eine CSV-Datei (Komma-Trennzeichen) importiert, mit einem maximalen Gewicht von 1 MB. Die Datei enthält 1 Zeile pro Benutzer. Wenn die E-Mail des Benutzers nicht existiert, wird der Benutzer hinzugefügt, andernfalls wird der Benutzer geändert. Für einen bestimmten Benutzer können eine oder mehrere Anwendungsrollen angegeben werden (in derselben Zeile).

Die zu importierende Datei muss die folgenden Spaltenüberschriften enthalten:

- **FIRSTNAME:** (erforderlich) enthält den Vornamen des Benutzers
- **LASTNAME:** (erforderlich) enthält den Nachnamen des Benutzers
- **EMAIL:** (erforderlich) enthält die E-Mail-Adresse des Benutzers. Dieser Wert ist der Unicitätsschlüssel, daher können keine 2 Benutzer mit derselben E-Mail existieren.
- **FORCE_CONNECTION_BY_SSO:** (optional) Gibt an, ob der Benutzer sich über SSO anmelden muss. Wenn der Wert nicht festgelegt ist, ist dies standardmäßig deaktiviert. Um SSO zu aktivieren, muss der Wert Y sein.
- **+Anwendungsrollen-Spalten** (Detail im nächsten Abschnitt)

Spalten für Anwendungsrollen [↗](#)

i Um einen Benutzer zu erstellen oder zu aktualisieren, muss eine Zeile mindestens ein Paar von Organisation-/Rollen-Spalten enthalten (1 Spalte für die Organisation und eine Spalte für die Rolle). Ein und derselbe Benutzer kann mehrere Rollen haben: Wenn nötig, müssen Werte in mehreren Paaren von Organisation-/Rollen-Spalten eingegeben werden. Wenn in allen Zeilen der Datei ein oder mehrere Paare von Spalten überflüssig sind (vollständig leer), ist es nicht notwendig, die Spalten einzuschließen.

1. Rolle auf Kontoebene

Spalten auszufüllen, wenn der Benutzer eine **Account-Manager-Rolle** oder eine **Account-Analyst-Rolle** hat:

- **ROOT_ORGANIZATION_NAME:** Füllen Sie den Kontonamen ein.
- **ROOT_ROLE:** Füllen Sie einen der folgenden Werte ein:
 - **root_management_unit_manager** für Account-Manager.
 - **root_management_unit_analyst** für Account-Analysten.

2. Rolle auf Filialebene

Spalten auszufüllen, wenn der Benutzer eine **Store-Manager-Rolle** oder **Verkäufer-Rolle** hat:


- **STORE_ORGANIZATION_NAME:** Füllen Sie den Namen des Geschäfts, falls zutreffend.
- **STORE_ROLE:** Füllen Sie einen der folgenden Werte ein:
 - **store_manager** für Store-Manager.
 - **store_seller** für Verkäufer

3. Rolle auf Workshop-Ebene

Spalten auszufüllen, wenn der Benutzer eine **Warehouse-Manager-Rolle** oder **Warehouse-Operator-Rolle** hat:

- WAREHOUSE_ORGANIZATION_NAME: Füllen Sie den Namen des Workshops ein.
- WAREHOUSE_ROLE: Füllen Sie einen der folgenden Werte ein:
- **warehouse_manager** für Warehouse-Managers.
- **operator** für Warehouse-Operatoren.


- STATUS: (optional) Gibt an, ob der Benutzer aktiv ist. Standardmäßig wird dieser aktiv sein, wenn der Wert nicht ausgefüllt ist. Andernfalls müssen Sie **“active”** oder **“inactive”** angeben.

 Wenn Ihr Konto nicht konfiguriert ist, um Geschäfte oder Werkstätten zu verwalten, ist es nicht möglich, Benutzer zu erstellen/ändern, die diesen Einheiten zugeordnet sind (also nur die Spalten berücksichtigen, die das Konto betreffen).

Sonderfall der Statusaktualisierung

Falls alle zu verwaltenden Benutzer in einer bestimmten Charge nur einer Statusaktualisierung entsprechen (von aktiv zu inaktiv oder umgekehrt), kann das Importformat vereinfacht werden. Es ist möglich, nur die folgenden Spalten beizubehalten:

- email
- status (Wert "active" oder "inactive").

 Dies funktioniert nur für bestehende Benutzer. Es gibt keine mögliche Mischung zwischen Zeilen eines vollständigen Imports (mit den oben beschriebenen Spalten) und einem teilweisen Import (nur E-Mail- und Status-Spalten).